


آموزش تصویری اپلیکیشن MOBOTRAK



• توجه!

- برای استفاده از اپلیکیشن ردیاب، لوکیشن (GPS) و داده سیم کارت گوشی (تبلت) شما باید حین کار روشن باشد.
- برای اطمینان از کارکرد درست برنامه، لطفاً قبل از شروع کار گزینه فعال/غیرفعال کردن را انتخاب کنید.
- ❖ حتی اگر برنامه روشن، برنامه فعال و دایره های پایین سبز رنگ است، یک بار غیرفعال کرده و دوباره فعال کنید.



- (۱) به سایت آکادمی نلا مراجعه کنید. www.academy.nela.ir
- (۲) از سربرگ آموزش واحد آی تی ، گزینه آموزش تبلت را انتخاب کنید.





۳) در صفحه آموزش تبلت، بخش ردیاب بازاریاب، روی لینک دانلود موبوترک (MoboTrak) کلیک کرده و اپلیکیشن را دانلود کنید.

۴) پس از دانلود برنامه را روی گوشی یا تبلت خود نصب کنید.


۵) پس از نصب برنامه را باز کنید و همه اجازه ها را به آن بدهید.



- ۶) پس از رد کردن راهنما، اینترنت و لوکیشن (مکان) گوشی / تبلت خود را روشن کنید.
- ۷) از قسمت بالا، راست، تنظیمات را باز کنید.
- ۸) در کادر اول IMEI (شناسه) دستگاه خود را وارد کرده و ذخیره کنید.
- (اعداد بعد از ممیز را وارد نکنید!)



۹) در صفحه اصلی از درست بودن شناسه دستگاه مطمئن شوید.
 ۱۰) گزینه سبز یا نارنجی برای فعال یا غیر فعال کردن برنامه است.
 ۱۱) دایره های موجود در قسمت پایین صفحه وصل یا قطع بودن اینترنت، لوکیشن (GPS) و ارتباط با سرور را نشان میدهد.



❖ سبز رنگ: وصل است.

❖ قرمز رنگ: قطع است. ۹

۱۰


۱۱

برای مثال در اینجا
 لوکیشن و اینترنت فعال
 است، ولی ارتباط با
 سرور قطع میباشد.

توجه!

نرم افزار زمانی فعال است که دکمه موجود در صفحه به رنگ نارنجی و نوشته آن " غیر فعال کردن " باشد.

فعال است ←



در صورتی که دکمه سبز رنگ است و روی آن " فعال کردن " نوشته شده است، به معنای غیرفعال بودن نرم افزار است و ارتباط با سرور برقرار نخواهد بود.

غیر فعال است ←



نکته!

بعد از نصب برنامه برای اولین بار و تنظیم شناسه، جهت فعال سازی برنامه، اطلاعات زیر را به واحد IT کارخانه اطلاع دهید:

- نام و نام خانوادگی
- شماره موبایل
- نام شعبه
- IMEI دستگاه

سایر تنظیمات MOBOTRAK

10:37 Sat, 25 Feb 17%
شناسه دستگاه
برای دریافت شناسه دستگاه کد #06* را وارد کنید و اولین شناسه را در کادر بالا وارد کنید.
تنظیمات ارسال
استفاده به عنوان ردیاب خودرویی
تغییرات زاویه ۳۰
ارسال هنگام حرکت بر حسب ثانیه ۶۰
ارسال هنگام توقف بر حسب ثانیه ۱۸۰۰
پارامترهای دیگر
ولتاژ باتری
درصد شارژ باتری
وضعیت شارژ
آنتن دهی جی پی اس
ذخیره
1 2 3
4 5 6 Next
7 8 9
0

- ۱) تنظیمات مربوط به ارسال بر حسب تغییر زاویه را روی عدد ۳۰ قرار دهید.
- ۲) تنظیمات مربوط به ارسال هنگام حرکت بر حسب ثانیه را روی عدد ۶۰ قرار دهید.
- ۳) تنظیمات مربوط به ارسال هنگام توقف بر حسب ثانیه را روی عدد ۳۶۰۰ قرار دهید.
- ۴) پس از اعمال تغییرات "ذخیره" را بزنید.

نحوه یافتن IMEI گوشی / تبلت

راه حل اول:

شماره گیری #۰۶*#

راه حل دوم:

در گوشی سامسونگ:

در گوشی شیائومی:

در گوشی های آیفون:

تنظیمات <<< درباره گوشی <<< IMEI

تنظیمات <<< درباره گوشی <<< تمام مشخصات <<< وضعیت <<< IMEI

Setting >>> General >>> About >>> IMEI